

Procédure d'installation copieur 2 méthodes

Windows 11



Windows 11

Étape 0


- Chez Continental Sarreguemines, 2 méthodes d'installation de copieur existent, vous pouvez suivre les 2.
- [1ère méthode](#) via l'explorateur de fichier avec le serveur copieur.
- [2ème méthode](#) via les paramètres système Windows.
- « Ctrl + Clic gauche » pour cliquer sur le lien hypertexte.

Windows 11


Étape 1a

- Premièrement cliquez sur « Rechercher » dans votre barre des tâches et tapez « *Explorateur de fichier* », ou « Windows + E ».

Meilleur résultat




- Une fois l'explorateur de fichier ouvert, renseignez dans votre barre d'adresse le nom du serveur copieur, « *****\ », puis cliquez sur le copieur voulu.




Windows 11

Étape 2a

- Cette page « Installation de l'imprimante » s'ouvre et se ferme toute seule.



- Une page « ***** sur ***** », vous pouvez la fermer, et voilà méthode 1 terminé.



Windows 11



Étape 1b

- Pour commencer, il faut ouvrir un « *explorateur de fichier* » (*Windows + E*), et dans la barre d'adresse en haut au milieu, tapez « `*********` » puis « *entrée* », une fenêtre de sécurité Windows s'ouvrira et vous demandera des identifiants :

Nom d'utilisateur : *****

Mot de passe : *****


- Vous avez maintenant accès au NAS stockant les différents drivers de nos imprimantes / copieur. Il faudra alors laisser cette page ouverte pour continuer.





Windows 11

Étape 2b

- Premièrement cliquez sur « *Rechercher* » dans votre barre des tâches et tapez « *Imprimantes et scanners* »,





- Deuxièmement, quand la page est ouverte, cliquez sur le bouton « *Ajouter un appareil* », puis descendez-en bas de la page et cliquez sur « *Ajouter manuellement* »



Windows 11

Étape 3b



- 1/ Quand la fenêtre s'ouvre, sélectionnez « *Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte* », puis « *suivant* ».
- 2/ Dans le menu déroulant sélectionnez « *Périphérique TCP / IP* », puis renseignez l'adresse IP du copieur, puis « *suivant* »



Windows 11

Étape 4b



- Une fois arriver à cette étape, cliquez sur « *Disque fourni...* », puis renseignez le chemin de notre NAS ouvert au préalable « ******|****** », cliquez sur « *Parcourir...* ».



Windows 11

Étape 5b


- Une fois dans le répertoire « **** », **ATTENTION** à bien sélectionner le bon **modèle de copieur**, ainsi qu'à la **version** de votre système d'exploitation : **32 ou 64 Bits**.
- Le driver est un **fichier .inf**, cliquez sur « ouvrir », puis sur « OK ». Dans la liste des drivers, choisissez votre modèle de copieur, pour ma part « *Canon Generic Plus PCL6* », puis « suivant ».




Windows 11

Étape 6b

- Si un copieur utilisant les mêmes drivers a déjà été installé, une fenêtre supplémentaire s'ouvre. Toujours (sauf exception) cocher « *Utiliser le pilote actuellement installé(...)* » puis cliquer sur suivant.



- Ensuite entrez un nom pour le copieur, toujours « *Canon Generic Plus PCL6 (Emplacement)* » puis suivant.



Windows 11

Étape 7b

- Veuillez à **TOUJOURS** cocher « *Ne pas partager cette imprimante* », puis suivant.
- Vérifiez avec l'utilisateur si il s'agit de son imprimante par défaut, si oui, cochez l'option. Puis cliquez sur « **Terminer** »
- Méthode n°1 finis.

